



※下表太枠内の各項目についてご希望の設定をご記入ください。

ご契約者名	
-------	--

/
ページ番号

RAID構成 ※1	☐ RAID5 (ハードディスク×4台) ☐ RAID5(ハードディスク×3台 + ホットスペアハードディスク×1台)
スナップショット領域のサイズ ※2	☐ 設定しない (0GB) ☐ 設定する (GB)
警報メールの受信メールアドレス ※3	メールアドレス1 : メールアドレス2 : メールアドレス3 :
パスワードリカバリに用いるメールアドレス ※4	メールアドレス :
ホスト名 ※5	
DNSドメイン名 ※6	

ご記入例

ご契約者名	さくら 太郎
-------	--------

1/1
ページ番号

RAID構成 ※1	☐ RAID5 (ハードディスク×4台) ☒ RAID5(ハードディスク×3台 + ホットスペアハードディスク×1台)
スナップショット領域のサイズ ※2	☒ 設定しない (0GB) ☐ 設定する (GB)
警報メールの受信メールアドレス ※3	メールアドレス1 : taro@sakura.ad.jp メールアドレス2 : hanako@sakura.ad.jp メールアドレス3 : jiro@sakura.ad.jp
パスワードリカバリに用いるメールアドレス ※4	メールアドレス : taro2@sakura.ad.jp
ホスト名 ※5	nas-10-0A-05
DNSドメイン名 ※6	sakura.ad.jp

● 使用用語について ●

※1 RAID構成	ホットスペアディスクは、RAID構成のハードディスクが故障した際に、自動的に修復するために使われます。それまでの間は待機の状態となります。
※2 スナップショット領域のサイズ	0GBから100GBの範囲の5GBごとで指定します。デフォルトのスナップショット領域のサイズは0GBです。スナップショットを用いることにより、例えばバックアップ中にも書き込みを禁止することなく通常の動作を継続することができます。
※3 警報メールの受取人(メールアドレス3つまで)	警告の通知メールを送るメールアドレスを3つまで指定します。何か異常が発生したり、ハードディスクが故障したりした場合、指定したメールアドレスに警報のメールを送ります。
※4 パスワードリカバリに用いるメールアドレス	パスワードリカバリを行った際の通知先メールアドレスです。パスワードを忘れた場合、ウェブブラウザより操作を行うことでパスワードはリセットされ、新しいパスワードがメールで通知されます。
※5 ホスト名	デフォルトのホスト名は「nas-」の後に、ReadyNASのMAC アドレスの下位3オクテットをつなげたものです。
※6 DNSドメイン名	デフォルトでは設定無しとなります。